

Статусы закупки по проекту: где посмотреть и как поправить руками

“ △ С 13.10.2026 parts.rise-automation.ru открывает Odoo, интерфейс InvenTree людям больше не виден. Заказы, спецификации и склад — на странице «Закупки, спецификации и склад — в Odoo (parts.rise-automation.ru)».

Когда нужно

- «Что у нас по Тайфуну куплено, а что ещё нет»
- «Как проставить статус счёта», «оплатил счёт — где отметить», «счёт передал в оплату»
- «Товар по счёту приехал на объект — где отметить»
- «Эту позицию я купил сам в магазине, счёта не будет»
- «Эта строка нам вообще не нужна, уберите её»
- «Почему висит „счёт запрошен“, я же оплату видел»
- «Покажи список того, что ещё не заказано»

Что даёт

Одна таблица на весь проект: каждая позиция спецификации со своим статусом — запрошен счёт, передано в оплату, оплачено, в пути, получено. Статус считается сам: система смотрит, в каком заказе живёт строка и сколько по ней принято. Ничего вести руками не нужно.

Где система знать не может — купили за наличные, позиция отпала — статус ставится руками, прямо в этой же таблице.

Статус счёта — это статус ЗАКАЗА, а не строки

Здесь два разных статуса, и путать их не надо:

- **Статус заказа** — про весь счёт целиком: «Счёт запрошен → Передано в оплату → Оплачено → В пути → Получено». Ставится в **карточке заказа**: `Закупки` → открыть заказ (например `P0-0081`) → кнопка **«Изменить статус»** сверху → выбрать. Это и есть ответ на «как проставить статус счёта»: оплатили — ставьте «Оплачено» на заказе, а не на каждой строке.
- **Ручной статус позиции** — про одну строку спецификации: когда именно эта позиция живёт иначе, чем её заказ («Куплено самим», «Не требуется»).

Заказ по счёту, присланному в чат, система заводит сама и называет `счёт № ... от ...` в описании — ищите его во вкладке `Закупки` по номеру счёта или по названию любой детали из него (поиск ищет и внутри заказов).

Товар приехал — что делать

Ничего, если поставщик пришлёт УПД через Диадок: система принимает поставку сама каждый час, и статус позиций станет «Получено» без вашего участия. Если по поставке остались вопросы — они появятся на вкладке **«УПД: за человеком»** на сборке проекта, там всё решается кнопками.

Если УПД не будет (купили за наличные, привезли сами) — поставьте руками: «Получено» на заказе, а на строках спецификации ручной статус «Получено».

Как сделать

Откройте `parts.rise-automation.ru`, найдите сборку `<код проекта>-bom` (например `tayfun-bom`) и перейдите на вкладку **«Спецификация (BOM)»**. Та же вкладка есть и на каждом узле проекта — там показано только его содержимое.

В таблице:

- **Поиск** — по названию или артикулу, чтобы не листать сотни строк.
- **Фильтры** рядом: «все узлы / вне узлов / <узел>» и «все статусы / <статус>». Счётчик «N из M» — сколько позиций попало под фильтр.

- **Колонки:** позиция · кол-во · с НДС · статус (что вывела система и у кого заказано) · ручной статус.
- **Ручной статус** — выпадающий список в строке. Выбрали → записалось сразу, страницу перезагружать не нужно.

Ручных значений семь: пять обычных (счёт запрошен, передано в оплату, оплачено, в пути, получено) плюс «**Куплено самим**» и «**Не требуется**».

Ручной статус главнее. Если вы поставили «Куплено самим», а система думает иначе («заказано у ЭТМ»), таблица покажет ваш статус, а рядом мелко — что думает система. Никто ничего не затирает. Снять свой статус — выбрать «— (авто)».

Группировка: разделы, узлы, шкафы

Спецификация из трёхсот позиций подряд не читается. Позиции складываются в узлы любой вложенности — так, как устроено изделие:

```
РТК Тайфун
  Механика
    Оснастка
      Тумба крепления робота
        Система управления
          Шкаф СУ
```

- **Завести узел:** «+ Новый узел...» → ввести название → Enter. Новый узел сразу становится адресатом: следующее «+ Позиция...» положит деталь в него.
- **Положить позицию:** «+ Позиция...» → найти деталь по названию или артикулу (или «+ Новая деталь...», если её ещё нет в каталоге) → в строке добавления видно, **в какой узел** она уйдёт → «Добавить».
- **Перенести:** отметить строки галочками → выбрать узел в списке «**куда:**» → «Перенести (N)».
- **Удалить:** крестик в строке позиции, либо галочки → «Удалить (N)». Узел удаляется крестиком в его строке — вместе с содержимым, после подтверждения.
- **Вернуть удалённое:** кнопка «**Корзина**» — 60 дней всё возвращается на место, см. страницу «Вернуть удалённое из спецификации».
- **Свернуть/развернуть** узел — клик по его строке. Рядом с названием — сводка по всему, что внутри: «Получено 12 · В пути 3». Звёздочка ☆ у узла — слежение, см. «Следить за узлом проекта».

Узлы — штатные сборки InvenTree, поэтому то же дерево видно и на обычной вкладке «Спецификация», и в отчётах.

Если не сработало

- **Вкладки «Спецификация (BOM)» нет** — вы открыли не ту деталь. Таблица живёт на сборке проекта `<код>-bom` и на его узлах; на обычной позиции её нет.
- **Не найти заказ по счёту** — во вкладке `Закупки` поиск ищет и по содержимому заказов: наберите название любой детали из счёта.
- **Статус выбрали, а он отскочил** — запись не прошла (обычно кончилась сессия). Обновите страницу, войдите заново и повторите.
- **Позиция в статусе «—»** — она есть в спецификации, но ни в один заказ ещё не попала.
- **«Получено (частично)»** — часть количества принята, часть ещё нет. Это нормальный промежуточный статус, а не ошибка.
- **Статус упорно неверный, а руками ставить не хочется** — скажите Антону: значит, система что-то читает не так, и лечить надо её, а не подписывать сверху.

Revision #4

Created 2026-08-27 04:42:00 UTC by Anton Shchepelin

Updated 2026-10-13 11:12:08 UTC by Anton Shchepelin